



ENREGISTRER UN SON SOUS WINDOWS 7

Avant d'essayer d'enregistrer un son, il faut réaliser une petite manipulation pour dire à notre ordinateur que nous allons enregistrer des sons à partir de la carte son





Il faut faire un clic droit sur le symbole représentant un petit haut-parleur.

On va cliquer sur "Périphériques de lecture"




Une fenêtre s'ouvre, en principe sur l'onglet "Lecture", nous allons cliquer sur l'onglet "Enregistrement"

Cette fenêtre va s'ouvrir




A l'apparition de ces éléments nous allons cliquer sur "Afficher les périphériques désactivés"


Un ordinateur possède un certain nombre de périphériques pour le son entre autres, c'est la raison pour laquelle nous voyons ci-dessous toutes ces icônes ci-dessous. Normalement sur votre portable vous ne devriez voir que cet élément là.




Nous allons faire un clic droit et à l'apparition de cette fenêtre on va cliquer sur "Activer"




Notre élément sonore est activé.




Nous allons retrouver l'élément "Volume micro" et le désactiver.



Pour cela nous allons faire un clic droit sur l'élément et cliquer sur "Désactiver" notre "Volume micro" est maintenant désactiver, nous allons pouvoir enregistrer des paroles, de la musique ou n'importe quel sons.




Sous Windows 7 nous allons utiliser un logiciel natif pour enregistrer des sons ce logiciel s'appelle "Magnétophone" pour le trouver il faut aller dans les accessoires
Pour cela nous allons cliquer sur "Tout les programmes"




Pour cela nous allons cliquer sur "Tout les programmes"

Ensuite nous cliquons sur "Accessoires"




Et enfin sur "Magnétophone"



Voilà notre magnétophone très épuré mais largement suffisant pour enregistrer des sons


Pour démarrer notre magnétophone nous devons cliquer sur cette icône. Et ensuite lancer une application sonore pour récupérer des sons.





Pour faire un essai j'ouvre une page web sur des chants d'oiseaux, pourquoi pas. Ensuite je clique sur le chant d'un oiseau et bien sur j'entends des sons qui sortent par le ou les hauts parleurs de mon ordinateur, on choisit le premier.


Décortiquons notre "Enregistreur vocal"




Pour arrêter l'enregistrement il suffit de cliquer sur ce bouton.

Ici durée de l'enregistrement.

Cette barre verte en mouvement prouve que notre enregistrement fonctionne.




Notre enregistrement terminé, une fenêtre s'ouvre pour nous permettre de donner un nom à notre enregistrement en choisissant l'emplacement du fichier.



Après avoir enregistré notre son, on clique sur "Enregistrer"

Et notre magnétophone est de nouveaux prêt à enregistrer.



L'avantage de ce système c'est qu'il n'y a pas de pollution sonore issue du micro. Bien sur si vous devez faire un commentaire, il faudra passer par le micro en utilisant le même procédé, à la place de "**Magnétophone**" vous pouvez utiliser un logiciel de domaine public : **Audacity** ou autres.

Vous verrez qu'avec quelques essais vous aurez la possibilité d'enregistrer toute sorte de sons.

BON ENREGISTREMENT.